

SNS TRẮNG & HỒNG BỘ NEW SET

Các vật liệu cần thiết:

Natural Set, French White, Natural Pink, E.A. Bond, Gel Base, Sealer Dry, Gel Top, Vitamin Oil, Brush on Glue, French Mould



Các bước chuẩn bị

Luôn luôn khử trùng tay khách cũng như tay bạn với cồn 100% trước khi thực hiện bất kỳ dịch vụ nào




Bước 1 :

gắn đầu móng tip lên 10 móng tay bằng chổi keo dán móng có canxi (**Brush on Glue with Calcium**)



Bước 2 :

giũa cạnh các móng tay cho đều.



Bước 3 :

giũa toàn bộ móng với giũa cát mịn 180, hoặc dùng máy giũa móng đầu cát mịn với tốc độ chậm (tốc độ số 1).



Bước 4 :

Bôi **E.A Bond** lên tất cả 10 móng tay và lau khô bằng khăn giấy. (chỉ bôi lên phần móng thật)

Chú ý:

1. Luôn gập ngón tay 90 độ trước khi đập ngón tay
2. Khi quét Gel Base, đặt chổi quét nằm và đi từ trái sang phải (kéo 1 đường dài), sau đó kéo đều đặn trở lại từ phải qua trái (trước mỗi lần nhúng).

Các bước nhúng bột

Trong lúc thực hiện làm móng Trắng & Hồng, luôn luôn chỉ làm **một lần 2 móng** cho đến hết bộ móng.



Bước 1 :

trên ngón tay đầu tiên, quét **Gel Base** ngang qua phần tiếp xúc giữa phao móng tay và đầu móng tip. Nhúng vào bột nhúng **Natural Set** và đập bột thừa (sau khi gập ngón tay 90 độ).



Bước 2 :

quét **Gel Base** lên 1/2 móng, sau đó nhúng móng tay vào bột nhúng **Natural Set**. Đập bột thừa.



Bước 3 :

quét **Gel Base** lên 3/4 móng, và sau đó nhúng móng vào bột nhúng **Natural Set** sau đó đập nhẹ ngón tay.



Bước 4 :

quét **Gel Base** lên 4/5 móng, và đặt ngón tay lìa theo khuôn nhúng bột ***French White** (sử dụng khuôn nhúng tạo đầu móng French Mold). Đập bột thừa. Nhúng nhanh vào bột nhúng **Natural Set**, sau đó đập bột thừa.




Bước 5 :

lặp lại các bước từ 1 đến 4 trên ngón thứ 2.

Chú ý:

1. Đối với những người hay cắn móng tay, ở bước 3 và 4 bạn có thể nhúng vào bột nhúng Natural Balance Out thay cho Natural Set để che đi sự khác biệt trên phao móng.



Bước 6 :

trở lại ngón đầu tiên, quét **Gel Base** lên toàn bộ móng (cách da tay 3 cộng t óc).



Bước 7 :

Đặt ngón tay l ài theo khuôn nhúng vào bột *****French White** sử dụng khuôn nhúng French Mold, đập bột thừa. Nhúng nhanh vào bột nhúng *Natural Pink, sau đó đập bột thừa.



Bước 8 :

trở lại ngón tay thứ 2 và lặp lại các bước 6 và 7. Sau đó quét **Sealer Dry** lên cả 2 ngón thứ nhất và ngón thứ hai



Bước 9 :

lặp lại tất cả các bước cho 10 móng tay. Chỉ làm một lần 2 móng.



*Có thể sử dụng bột nhúng American White thay cho French White.

**Có thể sử dụng bột nhúng Dark Pink, X Dark Pink, Pink F1, F2, hoặc F4 thay cho Natural Pink.

***Có thể sử dụng bột nhúng White Glitter F3 thay cho lớp French White thứ 2.

SNS Pink & White



SNS
Illinois, USA

1-888-445-2786

1-217-577-3928

www.snsnails.com



Bột nhúng SNS