

SNS TRẮNG HỒNG TRÊN MÓNG TỰ NHIÊN



Các vật liệu cần thiết:

Natural Set, French White, Natural Pink, E.A. Bond, Gel Base, Sealer Dry, Gel Top, Vitamin Oil, French Mould



Các bước chuẩn bị

Luôn luôn khử trùng tay khách cũng như tay bạn với cồn 100% trước khi thực hiện bất kỳ dịch vụ nào.



Bước 1 :

giũa tạo dáng tất cả 10 móng tay



Bước 2 :

đẩy lùi da khóe móng tay [nếu có sử dụng nước mềm da (Cuticle Remover) , khách hàng phải rửa tay sạch trước khi thực hiện bước 3]



Bước 3 :

dùng buffer chà sần 10 móng tay



Bước 4 :

Đôi **E.A Bond** lên 10 móng tay (dùng khăn giấy lau khô móng trước khi quét lớp Gel Base).

Chú ý:

1. Luôn gập ngón tay 90 độ trước khi đập ngón tay
2. Khi quét Gel Base, đặt cọ nằm và đi từ trái sang phải (kéo 1 đường dài), sau đó kéo đều đặn trở lại từ phải qua trái (trước mỗi lần nhúng).

Các bước nhúng bột

Trong lúc thực hiện làm móng Trắng & Hồng, luôn luôn chỉ làm một lần 2 móng cho đến hết bộ móng.



Bước 1 :

trên ngón tay đầu tiên, quét **Gel Base** lên $\frac{3}{4}$ phao móng tay.



Bước 2 :

nhúng vào bột nhúng **Natural Set**. Gập ngón tay 90 độ, sau đó đập bột thừa.



Bước 3 :

quét **Gel Base** lên 4/5 móng.



Bước 4 :

Đặt móng tay lài theo khuôn nhúng vào bột ***French White** (sử dụng khuôn nhúng : đẩy về hướng phía trước để tạo French đầu móng). Đập bột thừa. Nhúng nhanh vào bột nhúng Natural Set, sau đó đập bột thừa.



Bước 5 :

lặp lại các bước 1 đến bước 4 trên ngón tay thứ 2.



Bước 6 :

trở lại ngón tay đầu tiên, quét **Gel Base** lên toàn bộ móng (cách da tay 3 cộng t óc).



Bước 7 :

nhúng ngón tay đầu tiên vào bột nhúng
*****French White** sử dụng khuôn nhúng French
Mold, đập bột thừa. Nhúng nhanh vào bột
nhúng ***Natural Pink**, sau đó đập bột thừa.



Bước 8 :

trở lại ngón tay thứ 2 và lặp lại các bước 6
đến 7. Sau đó quét **Sealer Dry** lên cả 2 ngón
thứ nhất và ngón thứ hai.



Bước 9 :

lặp lại tất cả các bước cho các ngón còn lại.
Chỉ làm 2 ngón một lần.

Chú ý:

1. Quét Gel Top nhanh và thật mỏng nếu không móng sẽ không khô và chổi sẽ bị cứng.
2. Sau mỗi khách hàng, luôn luôn vệ sinh chổi quét bụi với alcohol 100% và để chổi khô hẳn.



*Có thể sử dụng bột nhúng American White thay cho French White.

**Có thể sử dụng bột nhúng Dark Pink, X Dark Pink, Pink F1, F2, hoặc F4 thay cho Natural Pink.

***Có thể sử dụng bột nhúng White Glitter F3 thay cho lớp French White thứ 2.

Các bước hoàn thiện



Bước 1 :

giũa cả 10 móng tay * (có thể dùng máy giũa móng với đầu nhám mịn giữa quanh lớp da khóe móng và sử dụng với tốc độ chậm, trong trường hợp phao móng gồ gề).



Bước 2 :

Bufer 10 móng tay và rửa tay.



Bước 3 :

Quét **Sealer Dry** lên 10 móng tay, và sau đó dùng khăn giấy chùi sạch.



Bước 4 :

quét nhanh lớp **Gel Top** đầu tiên và càng mỏng càng tốt cho 5 móng tay, sau quét lại lớp thứ hai cũng giống như vậy. Lặp lại như vậy trên bàn tay thứ hai.

Bước 5 :

Đợi 1 đến 2 phút. Bôi dầu vi-ta-min **SNS Vitamin Oil** và mát xa tay hoàn tất.(Vitamin A,D3,B5,E and Calcium)

SNS Pink & White



SNS
Illinois, USA

1-888-445-2786

1-217-577-3928

www.snsnails.com



Bột nhúng SNS